LENNERTS & PARTNER GmbH

DOKUMENTATION · MOBILE APP

LIEFERKONTROLLE

Bedienungsanleitung der mobilen App „Lieferkontrolle“ für Scanner und Tablets mit Windows oder Android.

STAND: 17. FEBRUAR 2022



LP-SYSTEM MOBILE APPS

LENNERTS & PARTNER GMBH · COBURG

ÜBERSICHT

INHALT

1	**Allgemein**	**3**
1.1	Beschreibung	**3**
1.2	Voraussetzungen	**3**
2	**Ablauf**	**3**
3	**Lieferkontrolle**	**4**
3.1	Menü	**4**
3.2	Entladeprozess	**5**
3.3	Listenanzeige	**9**
4	**Konfiguration der mobilen App**	**10**
5	**Mögliche Fehler**	**11**
5.1	Bund gehört nicht zu Versandadresse	**11**

1 ALLGEMEIN


1.1 BESCHREIBUNG

Die mobile App „Lieferkontrolle“ wurde so konzipiert, dass diese auf einem mobilen Scanner läuft. Sie unterstützt den Entladungsprozess auf der Baustelle und erlaubt das Scannen von Bunden und einzelnen Positionen. Dabei wird geprüft, ob die gescannten Liefereinheiten zur Abladestelle gehören. Die Daten der Fuhren sowie die Scan-Daten der Bunde können hierbei direkt übertragen oder lokal gespeichert werden. Bei Abschluss einer Versandadresse werden zusätzlich die Unterschrift, die GPS-Position sowie der Entladebeginn und das Entladeende gespeichert.

1.2 VORAUSSETZUNGEN

Die mobile App benötigt ein Gerät, welches entweder mit Windows 10 Betriebssystem in der Mindestversion 1809 oder mit Android Betriebssystem in der Mindestversion 8.0 ausgestattet ist.

2 ABLAUF




3 LIEFERKONTROLLE

3.1 MENÜ

1 Nach dem Starten der App erscheint der Hauptbildschirm.



3.2 ENTLADEPROZESS




2 Um den Ladekontrollprozess zu starten, wird zunächst der Barcode vom Fuhren- bzw. Lieferschein gescannt.



3 Nach dem Scan erscheinen Kacheln für jede Versandadresse der Fuhre bzw. des Lieferscheins. Auf den Kacheln wird die Bezeichnung und Anschrift der Versandadressen angezeigt. Durch einen Klick auf die jeweilige Kachel bzw. durch den Scan des Versandadressen-Barcodes kann die Versandadresse gewählt werden.

4 Anschließend erscheint die Bundanzeige. Hier wird für jeden Bundtyp eine Kachel mit Bezeichnung des Bundtyps, Anzahl Bunde, Gewicht und Kommissionsnummer angezeigt.




5 Nun werden die noch zu entladenden Bunde gescannt. Gehört der gescannte Bund zur Versandadresse, so werden die Werte der betroffenen Kacheln aktualisiert.




6 Sind alle Bunde einer Versandadresse entladen, so ändert sich die Farbe der Kachel auf grün. Ist der Lieferkontrollprozess abgeschlossen, können Sie durch einen Klick auf den Button „Signatur“ unten zur Übersicht wechseln.




7 In der Übersicht erscheint eine Zusammenfassung der gescannten Bunde. Unter der Übersicht befindet sich ein Signaturfeld in welchem die Unterschrift des Baustellenverantwortlichen erfasst werden kann.





8 Durch einen Klick auf den Button unten werden die Scan-Daten gespeichert bzw. direkt übertragen.

Das Ergebnis der Lieferkontrolle ist jederzeit in LP-SYSTEM in der Entladekontrollliste im Dialog „Fuhren“ ersichtlich.



3.3 LISTENANZEIGE

9 Durch einen Klick auf eine Kachel können Sie die Listenanzeige öffnen. In dieser werden die Positionen bzw. Bunde einzeln angezeigt.



4 KONFIGURATION DER MOBILEN APP

1 Klicken Sie im Hauptbildschirm auf das Zahnrad oben rechts, um die App zu konfigurieren.




2 In den Einstellungen können Sie die Sprache der App wählen. Die Option „Online Mode“ aktiviert die direkte Übertragung der gescannten Daten. Ist diese Option deaktiviert, können nur die bereits lokal auf dem Gerät gespeicherten Fuhren gescannt werden. Die Scan-Daten werden ebenfalls lokal gespeichert, bis die Option wieder aktiviert wird. Mit dem Button „Alle geladenen Daten löschen!“ können Sie alle lokal gespeicherten Scan-Daten verwerfen.



5 MÖGLICHE FEHLER

5.1 BUND GEHÖRT NICHT ZU VERSANDADRESSE

1. Dieser Fehler erscheint, wenn ein Bund gescannt wurde, der nicht zur gewählten Versandadresse gehört.



SUPPORT

FRAGEN ZUR APP? WIR HELFEN IHNEN GERN.

+49 9561 8040-0

support@lennerts-partner.de

www.lennerts-partner.de

Mohrenstraße 12 · 96450 Coburg

LENNERTS & PARTNER GmbH